## ทารติดตั้งใปรแทรมหมอหมู ระบบเครือข่าย สำหรับเวอร์ชั่น USB-Hardlock

## อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมหมอหมู


- แผ่น CD-ROM โปรแกรมหมอหมู
- USB Hardlock สำหรับโปรแกรมหมอหมู



## การติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย

- ใส่แผ่นโปรแกรมหมอหมูลงในไดร์ฟ CD-ROM
  โปรแกรมติดตั้งจะถูกเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  ถ้าโปรแกรมไม่ทำงานให้ เปิดดูแผ่น CD แล้ว
  ดับเบิ้ลที่ไฟล์ Setup.exe โปรแกรม
  ติดตั้งจะปรากฏขึ้นมาดังรูป จากนั้นให้คลิกที่
  "ติดตั้งหมอหมูบนเครื่องแม่ข่าย"
- ผู้ใช้จะพบกับหน้าต่าง
   "ขอต้อนรับสู่การติดตั้ง PigLIVE for Windows" ให้คลิกปุ่ม "ทำต่อ"
- Piglive
  for Windows

  sedimannanagenautic
  sedim



 หน้าต่างถัดไปคือ "สัญญา/ข้อตกลงการใช้ โปรแกรม" ให้คลิกเลือก "ขอมรับในเงื่อนไขของ สัญญา/ข้อตกลง" แล้วคลิกปุ่ม "ทำต่อ"



4. ขั้นต่อไปในหน้าต่าง "เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
ติดตั้งโปรแกรม" ให้พิมพ์ C:\PLWin แล้วคลิกปุ่ม "ทำต่อ"

[การกับกัง - Phylive for Windows (Sow pack)]

(รับกรกับกัง - Phylive for Windows (Sow pack)]



 หน้าต่าง "เลือกโฟลเดอร์ของ Start Menu" ให้คลิกปุ่ม "ทำต่อ"

6. ในหน้าต่างถัดมา "เลือกการทำงานเพิ่มเติม" ท่านสามารถ กำหนดให้สร้าง Shortcut ที่ Desktop หรือที่ Quick Launch bar ได้ โดยการคลิกเลือกรายการดังกล่าว ตามรูป จากนั้นให้คลิกปม "ทำต่อ"







หน้าต่างถัดมาคือ "พร้อมที่จะติดตั้ง"
 ให้คลิกปุ่ม "ติดตั้ง"

8. จากนั้นโปรแกรมหมอหมูจะถูก ติดตั้งลงเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน



9. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะพบกับ หน้าต่างดังรูป ให้คลิกเลือก "ไม่ คุณต้องการ restart คอมพิวเตอร์ หลังจากนี้" จากนั้นคลิกที่ปม "เสร็จ"






10. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน My Computer ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Drive C จากนั้นคลิกขวาที่โฟล์เดอร์ PLWin แล้วเลือก "Sharing and Security..."


11. หน้าต่างถัดมาให้คลิกถูก ดังรูป แล้วกดปุ่ม "Apply" จากนั้นกดปุ่ม "OK" จะสังเกตว่า ไอคอนของโฟล์เดอร์ PLWin จะมีรูปมืออุ้มอยู่ จากนั้นให้ปิดหน้าต่างทั้งหมด







12. กลับมาที่หน้าต่างสำหรับติดตั้งโปรแกรมหมอหมู เลือกรายการ "ค้นหาไฟล์ข้อมูลในแผ่น" จากนั้น เมื่อหน้าต่างปรากฏขึ้น ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Map\_P.exe ดังรูป






- 13. ในหน้าต่าง Create registry key for PLWin ให้กำหนด ค่าในช่อง Data เป็น SUBST P: C:\PLWin จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Create
  - 14. เมื่อเรียบร้อยแล้วท่านจะพบกับข้อความ Create Key OK... ให้กด OK แล้วคลิกปุ่ม Done เพื่อออก จากนั้นให้ปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้วทำการ Restart เครื่อง และเมื่อ Restart เครื่องเรียบร้อยแล้วให้ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีไดร์ฟ P เกิดขึ้นมาหรือยัง



15. คลิกปุ่ม "Start" ของ Windows เลือก "Programs" เลือก "PigLIVE for Windows" เลือก "BDE Admin" ได้หน้าต่างดังรูป

16. ดับเบิ้ลคลิกที่ "Driver" ดับเบิ้ลคลิกที่ "Native" แล้วคลิกที่ "Paradox" ตั้งค่าทางฝั่งขวาดังนี้
 NET DIR = P:\
 LANGDRIVER = Paradox Thai 874





17. ดับเบิ้ลคลิกที่ "System" แล้วคลิกที่ "INIT" ตั้งค่าฝังขวาดังนี้ LANGDRIVER = Paradox Thai 874

LOCAL SHARE = TRUE


18. คลิกที่เมนู "Object" เลือก "Apply" แล้วปิดหน้าต่างนี้





19. นำ Hardlock ของหมอหมู เสียบเข้าช่อง USB
แล้วรอจนเครื่องรายงานว่าพร้อมใช้งานแล้ว
จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของหมอหมู บน Desktop
เพื่อเข้าโปรแกรม

20. ครั้งแรกในการใช้โปรแกรม ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนก่อน โดยใส่ ชื่อผู้ได้รับสิทธิให้ใช้โปรแกรม และรหัสผ่าน ในช่องที่กำหนดไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" เพื่อเริ่ม ใช้งานโปรแกรม



- \$ "หมอหมู" เกษกรศาสกร์ วินโกวส์ 2000 21

  ลัดการข้อมูลระบบ บันทึกข้อมูล รายงาน ล่าย/รับ สตัอคลินค้า สตัอคสุ
  ลัดระบบไฟล์
  ลัดระบบเครือข่าย
  กำหนดคำผ่าน... Alk+W
- 21. เมื่อเข้าโปรแกรมหมอหมูได้แล้ว ให้เลือก "จัดการข้อมูระบบ" "จัดระบบเครือข่าย"
  - "ตั้งค่าระบบเครือข่าย*"*

22. ตั้งค่าต่างๆ ดังรูป แล้วกด "OK"




23. ถ้าโปรแกรมฟ้อง Error ดังรูป ให้ออกจากโปรแกรม
หมอหมูก่อน แล้ว copy file ที่ชื่อ PDOXUSRS.NET
(อยู่ที่ root ของ drive C) มาไว้ที่โฟล์เดอร์ PLWin
แล้วทำตามข้อ 21 อีกครั้ง





## การติดตั้งที่เครื่องลูกข่าย

ใส่แผ่นโปรแกรมหมอหมูลงในไดร์ฟ CD-ROM
โปรแกรมติดตั้งจะถูกเรียกขึ้นมาโดยอัตในมัติ
ถ้าโปรแกรมไม่ทำงานให้ เปิดดูแผ่น CD แล้ว
ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Setup.exe โปรแกรม
ติดตั้งจะปรากฏขึ้นมาดังรูป จากนั้นให้คลิกที่
"ติดตั้งหมอหมูบนเครื่องลูกข่าย"



 เมื่อโปรแกรมติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เลือก "No, I will restart my computer later." แล้วคลิกปุ่ม "Finish"





2. คลิกปุ่ม "Next"



กลับมาที่โปรแกรมติดตั้ง คลิกเลือก
 "ค้นหาไฟล์ข้อมูลในแผ่น"



6. คลิกที่ปุ่ม "Next"



เมื่อติดตั้ง Driver ของ USB Hardlock
 เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Complete"
 จากนั้นให้ปิดหน้าต่างทั้งหมด


5. ในช่องด้านขวาของโปรแกรม Exploer ดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอน "Tools" จะได้หน้าต่างดังรูป แล้วดับเบิ้ล คลิกที่ไฟล์ "InstDrv" เพื่อติดตั้ง Driver ของ USB Hardlock



7. คลิกที่ปุ่ม "Next"



9. ดับเบิลคลิกที่ "My Network Places" เมื่อหน้าต่าง ปรากฏขึ้น แถบด้านซ้ายคลิกที่ "View workgroup computers" จากนั้นทางด้านขวาจะปรากฏ เครื่องคอม ที่เชื่อมต่ออยู่ใน work group นี้ ให้ดับเบิ้ลคลิก ที่ชื่อของ คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ จะเห็นไลคลนของโฟล์เดอร์ PLWin






10. คลิกขวาที่ไอคอน PLWin เลือก "Map Network Drive..."


11. ในช่อง Drive เลือกเป็น "P" แล้วคลิกเลือก "Reconnect at logon" ให้เป็นเครื่องหมายถูก จากนั้นกดปุ่ม "Finish" หน้าต่างของ Driver P จะปรากภุขึ้นมา



12. หาไฟล์ PLFin.exe แล้วคลิกขวา เลือก "Send To" เลือก "Desktop (create shortcut)" ก็จะได้ไอคอนของโปรแกรม หมอหมูที่หน้าจอ

Drive





⊮ ×I

Windows can help you connect to a shared network folder

and assign a drive letter to the connection so that you can access the folder using My Computer.

Specify the drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:

Sign up for online storage or connect to a

Reconnect at logon

- 14. ปิดหน้าต่างทั้งหมด นำ Hardlock ของหมอหมู เสียบเข้าช่อง USB แล้วรอจนเครื่องรายงานว่าพร้อม ใช้งานแล้ว จากนั้นเข้าโปรแกรมหมอหมู เลือก
  - "จัดการข้อมูลระบบ" "จัดระบบเครือข่าย"
  - "ตั้งค่าระบบเครือข่าย"

15. ตั้งค่าต่างๆ ดังรูป แล้วกด "OK" จากนั้นให้ออกจากโปรแกรมหมอหมูก่อน แล้วค่อยเข้าโปรแกรมใหม่



